

"L.7"

* mass wasting :- the down slope movement of rock, regolith and soil under the direct influence of gravity.

* عبارة عن انزلاق المواد قد تكون صخور أو التربة السطحية من القشرة الأرضية وتتكون من خليط التراب والحطام والصخور بكثرة

* القوة التي تتسبب بحدوث (mass wasting) هي "gravity" أي القوة الجاذبية هي التي تجعل المواد في حالة انزلاقه.

* هذه الحركة بحاجة إلى التقل مثل باقي الحركات بما كفعل تحت تأثير الجاذبية بما باقي الحركات تحتاج قوة إلا تتوفر عندها (المياه أو الرياح).

* قد تكون هذه الحركة بشكل تدريجي او مفاجئة أو عنيفة وسريعة
(Violent. , Sudden , gradual)

* هذه الحركة "الانزلاقية" تعتبر من الكوارث الطبيعية (natural hazard) ولها مخاطر وتأثير كبير.

* Weathering and mass wasting :-
بالنسبة Weathering يعمل على تكسير وتفتيت الصخور إلى مواد وبحاجة إلى وجود (Slope) لحتى يتم عملية التقل.

* تحدث عنا (Weathering) استجابة للتغيرات التي تحدث في البيئة يتم تكسير وتفتيت الصخور بعدها يتم عملية (mass wasting)

التقل والتي هي عنها

* mass wasting "external dynamic process" عكس "internal dynamic process"
بناء وتشوه كيال والتي هي البركاني

If the latter didn't exist ⇒ earth would be flatter and mass wasting stop or slow.

⇒ mass wasting: تنتقل بموادها إلى الأنهار أو على كل طول وعرضها ثم توصلها إلى البحار

mass wasting explains why river valleys are much wider than channel filled with water

من خلال mass wasting نقدر نفسر ليش الأنهار أوسع من القناة المليانة بالمية.

mass wasting هذا يكون سبب على

بالنسبة للرقم "4" يوضح فيه ∴

eroison تعرية نتيجة

الخلاصة إنه إذا انزالت مواد صلبة عن الأنهار راح تم تشكل سهول تتطل إلى البحر

* Controls and Triggers of mass wasting.

العوامل المحفزة لحدوث mass wasting.

تعتبر gravity هي العامل الأساسي لحدوث mass wasting وباقي هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى عدم الاستقرار وحدوث مثل الانهيارات وغيرها وسنرى أمثلة عليها

(محفزات triggers)

* Common natural triggers:

1) Saturation of materials from water.
2) over steeping of slopes.
3) Ground Vibrations From Earthquakes. → بعد أي زلزال أكيد في اهتزازات.
4) Geologic structure / Bedding. → ما يكون في طبقات صخرية أكيد في صخور وبالتالي تزداد هذه الصخور عندما تكون طبقاتها بالمائة
5) Removal of anchoring Vegetation. → كل ما كان عندي نباتات صخور أكيد راح يصير تثبيت soil والصخور وهم بالتالي بتكون صغيرة.

(6) "العامل المحفز للماء من : صفر للعوامل"

كيف الماء هو عامل محفز؟؟



(3) الكفوة ← بالنسبة للماء اللي امتصته المواد يعمل على تقليل من التماسك وقل الاحتكاك المقاومة أيضاً أقل عن زيادة الجزئية وبتالي الجزئية "ق" الاحتكاك || وبتالي هو الماء كان نزع عامل من عوامل عملية الانزلاقة للحبيبات على بعضها البعض ومن شرط تكون حبيبات محكمة تكون طبقات "الماء" يباعد عن بعض زيادة الكفوة وقل وجود الماء هذه الحبيبات كانه ليها مقاومة لتأثير الاهتزاز وبتالي للأسف هو عنصر الماء راح يؤدي إلى زيادة القوة الطاردة (external) مقارنة مع (internal) وهذا يؤدي إلى خطورة كبيرة.

* "4" → "internal shear strength" "Properties of material"

- Cohesion (C) ⇒ تماسك حبيبات ⇒ (clay) مثل ⇒ (Cohesive materials) *
  وبتالي أكيد هيكون عنصر احتكاك
- (Cohesionless materials) * ⇒ ما إلها تماسك حبيبات ⇒ (Sand) مثل
- angle of repose (internal Friction) ⇒ ϕ ⇒ (Sand) مثل
  زاوية الاحتكاك الداخلي سواء بين حبيبات او بالمواد
- no (C) و no (ϕ) ⇒ water الماء لا إلها تماسك ولا حتى احتكاك.

ϕ :: إذا كان عندي خليط يتكون من مواد كثيرة وطلب مني الدكتور أحاسبه إذا في (C or ϕ) تمام !!

الجواب هيكون أكيد أكيد في "ϕ" and "C"

→ external shear strength :-

→ تأثير من الأوزان اللي من فوق عليه اللي كونتر على الماء.

④

إذا كانت عندي internal أكبر منه external مستحيل يكون في أي كسر، وبالعكس

إما إذا العكس مضاعف على الأكيد كسر

(over steeping of slopes) ← يقصد به (mass wasting) كتل تحت تأثير قوة الجاذبية » وعادتكون عندي ميلانة



(over steeping) ← معناتو زيادة على زاوية ميلانة وبناي أكيد راح يزيد عندي الكفورة » لانو أنا قبلت مواد كانت عبارة عنة (support) لفيزها أي شكل دعامة تثبت لفيزها وبنتا هذا اللي يصير فعلي في حالة زيادة الزاوية ميلانة)

(Top of the slope) ← لو أصبت واجهات عمارة مثلاً في منطقة وأكيد راح تزداد الكفورة بسبب زيادة الوزنة.

(angle of Repose) ← لحتى أعرف بزبط كم تكون الزاوية الكفورة عندي لازم علادة تكون (dry) وبعدها لازم تشكل كومة (collapse) وبناي راح توصل إلى ارتفاع معينة وأي مواد تضاف عليها يصير لها انزلاقات للأسفل ← ويقصد به هذا أقصى ارتفاع ممكنة توصله وبناي صيكونة عندي زاوية وتسمى (angle of Repose) والتي تتراوح ناينة (25-40)

→ angle of Repose:- is the steepest angle at which a slope is considered (very) of collapse), depends on size and shape of the particles. in an unconsolidated mass of granular particles "Sand-sized or Larger) angle of reposerange (25-40)°

إذا تزداد عندي الزاوية عنة الزاوية المقبولة أي (25-40) أكبر منة هذه الزوايا أي أي اشي يضاف راح يصير فية انزلاقات.

* بالنسبة للرمل كانت (dry) وكانت (angle of ropse) معينة وكلما صغرت كلما قلت عندي angle وتباعدت الحبيبات عن بعض فتكبر قلة الاحتكاك وبالتالي صلابة صابر عندي
(Reduction of internal firication.) (Reduction in the angle ropse of the water.)

* (angle of ropse) تعتمد على شكل وحجم الحبيبات

ملاحظة أدرس خاصية معينة لازم أثبت باقي الخصائص.

حجم: كلما كانت الحبيبات أكبر كلما كانت (angle of ropse) أعلى طردية كلما زادت عندي بيئة (Coarse) الخشونة الحبيبات.



شكل: بما تتعلق بالشكل إذا كانت عندي (Roundy) و angular يعطيني شكل.
كلما راح يكون أعلى angle of ropse هو الشكل angular.

(different size) راح تكون لنا أعلى لأنه كرتيبات الصغيرة راح تعبي الفراغات وشكل جزيئات كبيرة

شكل angular أخذ بعين الاعتبار شرط تكون un consolidated.

over steepened slope.

يعبرعنه angle of Ropse

water
يسبب
Frost wedging ⇒ (3) هو تكسّر على طبقة
عندما يدخل الماء جوّات الشقوق خاصة في الصخور الصلبة
حيث تجمد الماء وزيادة حجم الماء بمقدار (10٪) ومع ذوبانه
يؤدي إلى تكسير وإضعاف الصخور وتسمى هذه العملية
(Freeze-thaw cycles)

← هو مهم جداً: الماء يقلل على تقليل من التماسك ما بين الحبيبات أو حتى الطبقات وبالتالي تكبر
راح يصير عندي تقليل في shear strength وبالتالي تكبر قوة الاحتكاك راح تقل وراح يسبح
بالانزلاق سبب لانه (internal) أصبحت أقل من (external) وجود الماء زاد من الوزن وقلل كثير من التماسك
فكبر راح يسبب الكرة سبب الجاذبية.
التشققات المواد وعدم الاستقرار.